

E-mail versturen via SMTP server

Voor het versturen van e-mail via onze SMTP- server kunt u de volgende instellingen gebruiken:

- Voor uitgaande SMTP mailservers: mail.uwdomeinnaam.nl (dit is exact hetzelfde als de inkomende mailservers).
- Bij de extra instellingen kunt u aangeven dat er verificatie nodig is voor het versturen van e-mail.
- Hiervoor gebruikt u dezelfde instellingen als voor de inkomende e-mailservers, over het algemeen kunt u vaak de optie "gebruik dezelfde instellingen als voor de inkomende mail" aanvinken. In dit geval hoeft u niet dezelfde logingegevens nogmaals op te geven.
- Onder het tabblad 'Geavanceerd' kunt u aangeven dat u de e-mail via poort 587 wilt versturen in plaats van de huidige instelling van 25.
- De versleuteling dient op automatisch te staan.
- U zult in eerste instantie een waarschuwing ontvangen omdat het SSL certificaat 'self signed' is. U dient het certificaat eenmalig te accepteren.

Hoe u de SMTP server kunt instellen in uw e-mail programma:

Microsoft Outlook:

- Ga naar Account Instellingen Dubbelklik op het e-mailaccount waarmee u e-mail wil versturen.
- Pas hier de uitgaande mailserversnaam aan naar hetzelfde als wat u bij inkomende mailservers ingesteld heeft staan.
- Klik vervolgens op 'Meer Instellingen', ga naar het tweede tabblad 'Server voor uitgaande e-mail' en zet daar het vinkje aan bij 'Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist' en kies daarna de bovenste optie: 'Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende e-mail'
- Ga vervolgens naar het tabblad 'Geavanceerd' en pas poortnummer 25 aan naar poortnummer 587 bij de uitgaande mailservers (SMTP).
- Zet de versleuteling op "Automatisch".
- U zult in eerste instantie een waarschuwing ontvangen omdat het SSL certificaat 'self signed' is. U dient het certificaat eenmalig te accepteren.
- Klik nu op "OK" en op "Test accountinstellingen". Bij twee groene vinkjes is het goed ingesteld en kunt u alle vensters afsluiten.

Microsoft Outlook 2010:

- Ga naar 'Bestand' > 'Account Instellingen' > 'Account Instellingen' > Dubbelklik op het e-mailaccount waarmee u e-mail wil versturen.
- Pas hier de uitgaande mailservernaam aan naar hetzelfde als wat u bij inkomende mailserver heeft staan.
- Klik vervolgens op 'Meer Instellingen', ga naar het tweede tabblad 'Server voor uitgaande e-mail' en zet daar het vinkje aan bij 'Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist' en kies daarna de bovenste optie: 'Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende e-mail'
- Ga vervolgens naar het tabblad 'Geavanceerd' en pas poortnummer 25 aan naar poortnummer 587 bij de uitgaande mailserver (SMTP).
- Zet de versleuteling op "Automatisch".
- U zult in eerste instantie een waarschuwing ontvangen omdat het SSL certificaat 'self signed' is. U dient het certificaat eenmalig te accepteren.
- Klik nu op "OK" en op "Test accountinstellingen". Bij twee groene vinkjes is het goed ingesteld en kunt u alle vensters afsluiten.

Windows Live Mail:

- Klik op het blauwe icoontje linksboven in het scherm links naast 'Start' > 'Opties' > 'E-mailaccounts'.
- Kies het account dat u aan wil passen en klik op 'Eigenschappen' en ga naar het tabblad 'Servers'.
- Pas hier de uitgaande mailservernaam aan naar hetzelfde als wat u bij inkomende mailserver heeft staan.
- Onderaan kunt u 'Voor deze server is verificatie vereist' aanvinken, bij 'Instellingen' controleert u of de optie 'De instellingen voor inkomende e-mail gebruiken' aanstaat.
- Onder het tabblad 'Geavanceerd' zet u het poortnummer van 25 naar 587 en zet u het vinkje 'Voor deze server is een beveiligde verbinding (SSL) nodig' aan.
- Vervolgens klikt u op "OK", nogmaals "OK" en dan op "Sluiten".